

использованием помповых опрыскивателей или аэрозольных распылителей (таблица 4). Поверхности “кашлевых камер” обрабатывают по режимам таблицы 16.

3.1.4. Обработку поверхностей *мусоросборников, мусороуборочного оборудования* (урны, бачки, контейнеры), *неинфицированных отходов* класса А проводят способом протирания или орошения по режимам, указанным в таблице 3. Смывание рабочего раствора с поверхности после дезинфекции не требуется.

### **3.2. Дезинфекция санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря**

3.2.1. *Санитарно-техническое оборудование* (ванны, умывальники, раковины, краны, унитазы, подкладные судна и др.), а также поверхности с плиточным покрытием обрабатывают раствором средства с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают дезинфицирующим раствором из гидропульта, автоматика, распылителя типа “Квазар” и др. Нормы расхода растворов средства указаны в п. 3.1.1. По окончании дезинфекционной выдержки санитарно-техническое оборудование промывают водой. Двукратная обработка проводится с интервалом 15 минут.

3.2.2. *Уборочный материал* (ветошь, тряпки, щетки, ерши) замачивают (погружают) в растворе средства, *инвентарь* замачивают (погружают) или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают и высушивают.

### **3.3. Дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек и спортивного инвентаря**

3.3.1. *Предметы ухода за больными* (грелки, судна, подкладные клеенки, мочеприемники, наконечники для клизм и др.), *средства личной гигиены*, в т.ч. загрязненные кровью и другими биологическими субстратами, полностью погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их тщательно промывают проточной водой в течение 3 минут или до исчезновения запаха хлора.

3.3.2. *Спортивный инвентарь и игрушки* (из металла, пластмасс, резин), протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или полностью погружают в дезинфицирующий раствор. Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию. Крупные игрушки и предметы спортивного инвентаря дезинфицируют способами протирания или орошения. По окончании дезинфекции их тщательно промывают проточной водой не менее 3 минут до исчезновения запаха хлора, для изделий из резин и пластмасс – не менее 5 минут, крупные игрушки проветривают.

### **3.4. Дезинфекция белья**

*Белье* последовательно вещь за вещь погружают в емкости с дезинфицирующим раствором средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе, особо опасных инфекциях (ООИ), легионеллезе – 5 л на 1 кг сухого белья). Емкости плотно закрывают крышками. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают до исчезновения запаха хлора.

### **3.5. Дезинфекция посуды**

3.5.1. *Посуду чайную и столовую* (в т.ч. одноразовую) освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки в течение 3 минут или до исчезновения запаха хлора.

Одноразовую посуду после дезинфекции утилизируют. Дезинфекцию проводят по режиму для посуды без остатков пищи. При наличии видимых (засохших) загрязнений обработку следует проводить по режиму для посуды с остатками пищи.

Рабочие растворы средства для дезинфекции посуды без остатков пищи можно использовать многократно в течение рабочей смены до изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение